



# Ръководство за инсталация и актуализация на AjurRESTAPISetUp.exe

1. Свалете от сайта на Бонев Софт Одитинг ООД актуалната версия на Ажур REST API и я стартирайте.
2. Необходимо е да потвърдите съгласието си относно лицензионното споразумение за ползване на програмните продукти от серията Ажур, за да продължите с инсталацията на Ажур REST API. За целта изберете **“I accept the agreement”** и продължете с бутон **Next**.




3. Прочетете и се запознайте с изискванията за инсталация на текущата версия на Ажур REST API. В случай, че отговаряте на всички посочени условия, може да продължите инсталацията с натискане на бутон **Next**.




4. В случай, че правите нова инсталация:

4.1 Посочете път за инсталация на **Ажур REST API** и продължете с бутон **Next**.




4.2 Потвърдете или напишете ново име, с което ще настроите в последствие **Ажур REST API** в **Internet Information Services (IIS) Manager**



### Внимание!

В случай, че актуализирате съществуваща инсталация на **Ажур REST API**, тези два екрана не се визуализират.


5. Поставете отметка на необходимите Ви опции във връзка с инсталацията/актуализацията на **Ажур REST API** и продължете с бутон **Next**.




6. В следващия екран задължително попълнете път до базата данни на АжурL, към която ще се свърза Ажур REST API, и път за инсталация на работна информация. При желание за запис на лог информация в поле Write log file (optional) въведете 'yes', иначе оставете 'no'. След като въведете всичко необходимо и се уверите, че е коректно, продължете с бутон **Next**.

**Пример :**

Database path (required): localhost:C:\Bonev Soft\AjurL\Data1.gdb – връзка към база 1  
Working directory (required): C:\Bonev Soft\AjurRestAPI\Logs\



7. При готовност за инсталиране продължете с натискане на бутон **Install**.



8. Приключете инсталацията с бутон **Finish**. Оставете **отметката RestAPI IIS Installation and Setup Guide**, ако желаете да се визуализира ръководството за инсталация и настройка на IIS за REST API след приключване на инсталацията на Ажур REST API.

